


## Démarrage impossible (il faut supprimer le fichier savedstate).

Aller dans le répertoire suivant :

C:/Users/%USERNAME%/AppData/Local/Simplify3D/S3D-Software



où

Tapez **%AppData%** dans la barre de recherche (en bas de l'écran) et appuyez sur Entrée et cliquez sur **%AppData% dossier des fichiers** (dans la casse meilleur résultat).

Cliquez sur appData – Local – Simplify3D – S3D Software

Il est parfois nécessaire d'effectuer un clic droit, aller dans les propriétés du dossier et cocher les « Fichiers cachés »

Une fois cela fait, cibler le fichier appelé "savedState.factory" ou tous les dossiers et supprimer. Fermer, puis relancer le logiciel.